

# IBM SPSS Statistics for Windows 설치 지침(사이트 사용권)

다음 지침은 사이트 사용권을(를) 사용하여 IBM® SPSS® Statistics 버전 19을(를) 설치하기 위한 것입니다. 이 문서는 데스크탑 컴퓨터에 SPSS Statistics을(를) 설치하려는 일반 사용자를 위한 것입니다. 사이트 관리자의 경우 일반 사용자에게 설치 프로그램을 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 DVD의 /Documentation/<language>/InstallationDocuments 디렉토리에 있는 Site License Administrators Guide.pdf를 참조하십시오.

설치하는 동안 다음 정보를 묻는 메시지가 나타납니다. 다음 정보가 없을 경우 사이트 관리자에게 문의하십시오.

이름:

소속:

인증 코드:

## IBM SPSS Statistics의 시스템 요구 사항

IBM® SPSS® Statistics의 하드웨어 및 소프트웨어 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

### 운영 체제

- Microsoft® Windows XP(32비트 버전), Windows Vista®(32비트 및 64비트 버전) 또는 Windows® 7(32비트 및 64비트 버전).

### 설정

- 1GHz 이상에서 실행되는 Intel 또는 AMD 프로세서.
- 1GB 이상의 RAM.
- 800MB의 하드 디스크 여유 공간. 둘 이상의 도움말 언어를 설치하는 경우 각 언어에 60-70MB의 디스크 공간이 추가로 필요합니다.
- DVD 드라이브.
- 해상도가 Super VGA(800x600) 이상인 모니터.
- IBM® SPSS® Statistics Server 연결용 네트워크 어댑터(TCP/IP 네트워크 프로토콜 실행)

### 인증 코드

인증 코드도 필요합니다. 인증 코드를 관리자에게 받아야 합니다. 인증 코드를 사용하면 구입한 옵션과 함께 기본 프로그램과 SPSS Statistics 구입한 모든 추가 기능 모듈. 인증 코드를 찾을 수 없는 경우, 관리자에게 문의하십시오. 일부의 경우 코드가 여러 개 있을 수 있습니다 이 모두가 필요합니다.

참고: SPSS Statistics은(는) 사이트 사용권을(를) 사용하여 Windows Terminal Services 또는 Citrix를 통해 원격으로 실행할 수 없습니다.

## IBM SPSS Statistics 설치

관리자로부터 설치 디스크나 설치할 네트워크 위치를 받았을 것입니다. IBM® SPSS® Statistics 설치 방법을 잘 모를 경우 관리자에게 문의하십시오.

참고: SPSS Statistics을(를) 설치하려면 관리자 권한을 사용하여 컴퓨터에 로그인해야 합니다.

### 다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드

새 버전을 설치하기 전에 IBM® SPSS® Statistics의 이전 버전을 삭제할 필요가 없습니다. 동일한 시스템에 여러 개의 버전을 설치하여 실행할 수 있습니다. 하지만 이전 버전이 설치되어 있는 디렉토리에 새 버전을 설치하지 마십시오.

### IBM SPSS Statistics Developer 참고 사항

IBM® SPSS® Statistics Developer을(를) 설치하는 경우 독립형으로 제품을 실행할 수 있습니다. R Essentials 및 Python Essentials를 설치하여 R 및 Python을 개발할 수도 있습니다.

## DVD에서 설치

### Windows XP

- ▶ DVD을(를) DVD 드라이브에 삽입합니다. 자동실행 기능으로 메뉴가 나타납니다.
- ▶ 자동실행 메뉴에서 IBM SPSS Statistics 설치를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 **설치 시 주의 사항**을(를) 참조하십시오.

### Windows Vista 또는 Windows 7

관리자로 자동실행을 실행해야 합니다.

- ▶ DVD을(를) DVD 드라이브에 삽입할 때 자동으로 나타난 자동실행 창을 닫습니다.
- ▶ Windows 탐색기를 사용하여 DVD 드라이브를 찾습니다.

- ▶ Windows 하위 폴더에서 setup.exe를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다.
- ▶ 자동실행 메뉴에서 IBM SPSS Statistics 설치를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)(를) 참조하십시오.

## 네트워크 위치에서 설치

- ▶ Windows Explorer를 사용하여, 관리자가 setup.exe 파일을 제공한 위치를 찾습니다.
- ▶ 컴퓨터에 Windows Vista 또는 7을 실행하는 경우 setup.exe를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다. 또는 파일을 두 번 누릅니다.
- ▶ 자동실행 메뉴에서 IBM SPSS Statistics 설치를 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)(를) 참조하십시오.

## 다운로드한 파일로 설치

### Windows XP

- ▶ 다운로드한 파일을 두 번 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)(를) 참조하십시오.

### Windows Vista 또는 Windows 7

관리자로 설치 파일을 실행해야 합니다.

- ▶ Windows 탐색기를 사용하여 파일을 다운로드한 폴더를 탐색합니다.
- ▶ 다운로드한 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자로 실행을 선택합니다.
- ▶ 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)(를) 참조하십시오.

## 설치 시 주의 사항

이 섹션에는 설치에 대한 자세한 설명이 들어 있습니다.

**사용권 유형.** 사이트 사용권을(를) 선택해야 합니다.

**도움말 언어.** IBM® SPSS® Statistics은(는) 사용자 인터페이스 언어를 변경하는 기능을 제공합니다. 도움말 언어가 항상 사용자 인터페이스 언어와 일치하도록 하려면 사용할 언어를 선택합니다. 다른 언어로 된 도움말도 설치하는 경우 각 언어마다 60~70MB의 디스크 공간이 더 필요합니다. Windows 제어판에서 설치를 변경하도록 선택하여 추가 언어를 나중에 설치할 수도 있습니다.

## 제품에 대한 사용권 요청

주요 설치 과정이 완료되면 확인을 클릭하여 사용권 인증 마법사를 실행합니다. 사용권 인증 마법사를 사용하면 IBM® SPSS® Statistics에 대한 사용권을 얻을 수 있습니다.

지금 사용권을 얻지 못하는 경우 SPSS Statistics을(를) 활성화할 수 있습니다. IBM® SPSS® Statistics의 경우, 모든 추가 기능 모듈이 활성화됩니다. IBM® SPSS® Statistics Developer의 경우, Core 시스템만 활성화됩니다. 제품을 처음 사용할 때 시작되는 임시 사용 기간 이후에는 SPSS Statistics이(가) 실행되지 않습니다. 따라서 가능한 한 빨리 사용권을 얻는 것이 바람직합니다. SPSS Statistics을(를) 사용하려면 사용권을 얻거나 임시 사용권을 활성화해야 합니다.

참고: 사용권은 **잠금 코드**가 있는 사용자 컴퓨터의 하드웨어에 있습니다. 사용자 컴퓨터 또는 해당 하드웨어를 바꿀 경우 새 잠금 코드가 필요하며 인증 프로세스를 다시 실행해야 합니다. 사용권 계약에 명시된 허용 가능한 인증 수를 초과한 것이 발견되는 경우 관리자에게 문의하십시오.

경고: 시간을 변경하면 사용권에 영향을 미칩니다. 시스템 시간을 변경하여 제품을 실행할 수 없는 경우 관리자에게 문의하십시오.

## 사용권 인증 마법사 사용

참고: Windows Vista를 실행 중인 경우 관리자 자격 증명을 묻는 메시지가 나타날 수 있습니다. 올바른 자격 증명 없이는 사용권 인증 마법사를 실행하지 못할 수 있습니다.

- ▶ 설치하는 동안 사용권 인증 마법사를 시작하지 않았거나 사용권을 얻기 전에 사용권 인증 마법사를 취소한 경우, IBM® SPSS® Statistics의 Windows 시작 메뉴 프로그램 그룹에서 사용권 인증 마법사를 선택하여 시작할 수 있습니다. Windows Vista 또는 7에서, 관리자로 실행해야 합니다. 사용권 인증 마법사 바로가기를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다.
- ▶ 메시지가 나타나면 지금 제품 사용권 얻기를 선택합니다. 임시 사용권을 대신 활성화할 경우 **임시 사용권 활성화** 5페이지을(를) 참조하십시오.
- ▶ 메시지가 나타나면 입력합니다. 관리자에게서 인증 코드를 받아야 합니다.

사용권 인증 마법사는 인터넷을 통해 SPSS Inc.(으)로 인증 코드를 전송하고 사용권을 자동으로 찾아옵니다. 컴퓨터가 프록시 뒤에 있는 경우 프록시 설정 구성을 클릭하고 적절한 설정을 입력합니다.

인증 과정이 실패하는 경우 전자 메일 메시지를 전송할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 데스크탑 전자 메일 프로그램이나 웹 기반 전자 메일 응용 프로그램을 통해 전자 메일 메시지를 전송할지 여부를 선택합니다.

- 데스크톱 옵션을 선택하는 경우 적절한 정보를 가진 새 메시지가 자동으로 만들어집니다.
- 웹 기반 옵션을 선택하는 경우 먼저 웹 기반 전자 메일 프로그램에서 새 메시지를 만들어야 합니다. 그런 다음 사용권 인증 마법사의 메시지 텍스트를 복사하고 전자 메일 응용 프로그램에 붙여 넣습니다.

전자 메일 메시지를 전송하고 사용권 인증 마법사의 프롬프트에 응답합니다. 전자 메일 메시지는 거의 즉시 처리됩니다. 사용권 코드 입력을 클릭하여 받은 사용권 코드를 입력할 수 있습니다. 사용권 인증 마법사를 이미 닫은 경우 다시 시작하고 지금 제품 사용권 얻기를 선택합니다. 코드 입력 패널에서 사용자가 받은 사용권을 추가하고 다음을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

## 임시 사용권 활성화

정식 사용권을 설치하는 대신 임시 사용권을 활성화할 수 있습니다.

- ▶ 사용권 인증 마법사를 실행합니다.
- ▶ 메시지가 나타나면 임시 사용권 활성화를 선택합니다.
- ▶ 다음 화면에서 찾아보기 단추를 클릭하여 제품 설치 디렉토리의 임시 사용권 파일을 찾습니다(일반적으로 temp.txt).

## 사용권 보기

사용권 인증 마법사를 다시 실행하여 사용권을 볼 수 있습니다. 첫 번째 창에 사용권 정보가 표시됩니다. 마쳤으면 취소를 클릭하고 취소할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 예를 클릭합니다.

참고: SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics 구문 명령문을 실행하여 사용권을 표시할 수도 있습니다.

## IBM SPSS Statistics 통합 플러그인

IBM® SPSS® Statistics 통합 플러그인을 사용하면 R, Python 및 VB.NET으로 작성된 프로그램에 명령 구문 언어를 확장하여 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/)을 방문하십시오.

## IBM SPSS Statistics 삭제

IBM® SPSS® Statistics을(를) 완전히 삭제하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▶ Windows 제어판을 사용하여 SPSS Statistics을(를) 제거합니다.
- ▶ 다음 폴더를 삭제합니다.
  - Windows XP. C:\Documents and Settings\W<user>\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help\_19
  - Windows Vista 및 7. C:\Users\W<user>\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help\_19

## IBM SPSS Statistics 업데이트, 수정 및 갱신

추가 기능 모듈을 구매하거나 라이선스를 갱신하는 경우 새 인증 코드(또는 코드들)를 받게 됩니다. 인증 코드 사용에 대한 설명은 제품에 대한 사용권 요청 3페이지을(를) 참조하십시오.