

IBM SPSS Statistics for Windows 安装说明（单个用户）

以下说明介绍如何使用 单个用户许可证 安装 IBM® SPSS® Statistics 版本 19。单个用户许可证允许您在最多 2 台计算机上安装 SPSS Statistics，前提是这 2 台计算机由同一用户使用。

IBM SPSS Statistics 的系统要求

IBM® SPSS® Statistics 的最低硬件和软件要求如下：

操作系统

- Microsoft® Windows XP（32 位版本）、Windows Vista®（32 位和 64 位版本）或 Windows® 7（32 位和 64 位版本）。

配置

- 以 1 千兆赫兹 (GHz) 或更高速度运行的 Intel 或 AMD 处理器。
- 1 GB 内存或更大。
- 800 MB 可用硬盘空间。如果安装一种以上的帮助语言，多出的每种语言将需要 150–170 MB 磁盘空间。
- DVD 驱动器。
- Super VGA (800x600) 或更高分辨率的显示器。
- 如果要与 IBM® SPSS® Statistics 服务器连接，就需要运行 TCP/IP 网络协议的网络适配器。

授权码

您还需要授权码，随软件一同发送（在另一张纸上或 DVD 封套的封二上）。如果您下载了 SPSS Statistics，则可从“资产管理门户”或 <http://www.ibm.com/software/getspss> 获得您的授权码。授权代码使您能获得 库和您同其他选购产品。如果您找不到授权码，请联系您的销售代表。在某些情况下，您可能拥有多个代码。您将需要所有代码。

注意：您不能通过 Windows 终端服务 或带有 单个用户许可证 的 Citrix 远程运行 SPSS Statistics。

安装 IBM SPSS Statistics

注意：要安装 IBM® SPSS® Statistics，您必须以管理员权限登录计算机。

运行多个版本和从先前版本升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM® SPSS® Statistics 的旧版本。在同一台计算机上可安装和运行多个版本。但是，不要在安装以前版本的相同目录中安装新版本。

IBM SPSS Statistics Developer 注意事项

如果您在安装 IBM® SPSS® Statistics Developer，可单独运行产品。您也可安装 R 必备组件和 Python 必备组件以便使用 R 和 Python 进行开发。

从 DVD 安装

Windows XP

- ▶ 将 DVD 插入您的 DVD 驱动器中。“自动播放”功能将显示一个菜单。
- ▶ 在“自动播放”菜单中，单击**安装 IBM SPSS Statistics**，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。请参阅 [安装说明](#) 了解特别说明。

Windows Vista 或 Windows 7

您必须作为管理员运行自动播放：

- ▶ 当您把 DVD 插入您的 DVD 驱动器中时，关闭自动出现的自动播放窗口。
- ▶ 使用 Windows 资源管理器，浏览到 DVD 驱动器。
- ▶ 右键单击 Windows 子文件夹中的 setup.exe，选择**以管理员身份运行**。
- ▶ 在“自动播放”菜单中，单击**安装 IBM SPSS Statistics**，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。请参阅 [安装说明](#) 了解特别说明。

从下载的文件中安装

Windows XP

- ▶ 双击您下载的文件，然后按照屏幕上的指示进行操作。请参阅 [安装说明](#) 了解特别说明。

Windows Vista 或 Windows 7

您必须以管理员身份运行安装程序：

- ▶ 使用 Windows Explorer，浏览到您下载文件的文件夹。
- ▶ 右键单击已下载的文件，选择**以管理员身份运行**。
- ▶ 按照屏幕上显示的说明进行操作。请参阅 [安装说明](#) 了解特别说明。

安装说明

本部分包含此安装的特别说明。

许可证类型。 请确保选择 **单个用户许可证**。

帮助语言。 IBM® SPSS® Statistics 使得能更改用户界面语言。如果您希望使帮助语言总是匹配用户界面语言，请选择您可能使用的语言。如果安装其他语言的帮助，每种语言将增加 60–70 MB 的磁盘空间要求。您也可以稍后通过在 Windows 控制面板中选择更改安装来安装其他语言。

授予产品许可

安装主要部分完成后，单击**确定**以启动许可证授权向导。许可证授权向导允许您获取一个 IBM® SPSS® Statistics 许可证。

如果您没有立刻获取许可证，可以启用 SPSS Statistics 以供有限数量的用户在临时使用期内使用。对于 IBM® SPSS® Statistics，启用所有附加模块。对于 IBM® SPSS® Statistics Developer，仅启用 Core 系统。产品临时使用期—将从首次使用产品开始—，在到期后，SPSS Statistics 将不再运行。因此，建议您尽快获取许可证。您必须获取许可证或启用临时使用期才能使用 SPSS Statistics。

注意：许可证通过锁定代码您的计算机硬件**网络计算机硬件**。如果您替换您的计算机或其硬件，则您需要新锁定代码并将重复进行授权过程。如果您发现超出了许可证协议中规定的可允许授权数量，请联系销售代表。

警告：许可证对时间变化敏感。如果您必须更改系统时间，无法运行产品，请联系 SPSS Inc. 技术支持。

使用许可证授权向导

注意：如果您正在运行 Windows Vista，将提示您出示管理员凭证。没有正确的凭证，您无法运行许可证授权向导。

- ▶ 如果在安装期间未启动“许可证授权向导”，或在获得许可证之前取消了“许可证授权向导”，则可以通过在 Windows “开始”菜单的 IBM® SPSS® Statistics 程序组中选择许可证授权向导来启动它。在 Windows Vista 或 Windows 7 中，您必须以管理员身份运行。右键单击许可证授权向导快捷方式并选择以管理员身份运行。
- ▶ 提示时，选择**现在许可我的产品**。如果您想启用临时使用，请参阅**启用临时使用**第 4 页码。
- ▶ 提示时，输入您从 **。**如果您收到物理安装介质，则授权码随软件一同发送（在另一张纸上或 DVD 封套的封二上）。如果您下载了 SPSS Statistics，您的授权代码可在您的“资产管理门户”或从 <http://www.ibm.com/software/getspss> 获得。

许可证授权向导将您的授权代码通过 Internet 发送到 SPSS Inc.，并自动检索您的许可证。如果您的计算机在一个代理之后，单击**配置代理设置**并输入相应的设置。

如果授权过程失败，将提示您发送一个电子邮件消息。选择您想通过桌面电子邮件程序还是通过基于 Web 的电子邮件应用程序发送电子邮件消息。

- 如果您选择桌面选项，将自动创建一条带有相应信息的新消息。
- 如果您选择基于 Web 选项，您必须首先在基于 Web 的电子邮件程序中创建一条新消息。然后从许可证授权向导中复制消息文本并将其粘贴到您的电子邮件应用程序中。

发送电子邮件消息并响应许可证授权向导中的提示。电子邮件消息将被立即处理。您可以单击输入许可证代码输入您收到的任何许可证代码。如果您已关闭了许可证授权向导，请重新启动并选择现在许可我的产品。在“输入代码”面板上，添加您收到的许可证代码并单击下一步以完成此过程。

启用临时使用

您可以启用临时使用，而不必安装常规许可证。

- ▶ 启动许可证授权向导。
- ▶ 提示时，请选择 启用临时使用。
- ▶ 在下一屏幕上，单击浏览按钮在产品安装目录（通常为 temp.txt）中找到临时使用文件。

查看您的许可证

您可以通过重新启动许可证授权向导查看许可证。第一个面板显示许可信息。完成时单击取消，在提示取消后单击是。

注意：您还可以通过运行 `SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics` 语法命令查看许可证。

IBM SPSS Statistics 集成插件

IBM® SPSS® Statistics “集成插件”使您能够使用以 R、Python 和 VB.NET 编写的程序扩展命令语法语言。有关详细信息，请访问 [Developer Central](http://www.spss.com/devcentral/) (<http://www.spss.com/devcentral/>)。

卸载 IBM SPSS Statistics

完全卸载 IBM® SPSS® Statistics:

- ▶ 使用 Windows 控制面板删除 SPSS Statistics。
- ▶ 删除以下文件夹：
 - **Windows XP。** C:\Documents and Settings\\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_19
 - **Windows Vista 和 7。** C:\Users\\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_19

更新、修改和续签 IBM SPSS Statistics

如果您购买更多附加模块或续签许可证，您将收到新授权码。有关使用授权码的说明，请参见授予产品许可第 3 页码。